

REGISTRO H001 - ABERTURA DO BLOCO K

Registro de abertura do bloco H. Gerado para indicar se existem informações no bloco H.

Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
REG	Texto Fixo Contendo a Identificação do Registro (K001).		Fixo: H001.
IND_DAD	Indicador de movimento:		0 – Bloco com dados informados. 1 – Bloco sem dados informados.

REGISTRO H005: TOTAIS DO INVENTÁRIO

Este registro totaliza o valor dos itens informado no registro H010.

Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
REG	Texto fixo contendo "H005"		Fixo:H005.
DT_INV	Data do inventário		Mês informado pelo usuário para apurar o inventário
VL_INV	Valor total do estoque		Somatório de todos os itens do inventário descritos no registro H010.
MOT_INV	Informe o motivo do Inventário:		A única opção tratada é fixo 01 - No final do período.

REGISTRO H010: INVENTÁRIO

Este registro é gerado a partir do inventário fechado e das ordens em processo.

As ordens em processo são somadas aos itens do inventário.

O estoque em trânsito é considerado no inventário conforme: O controle de estoque em trânsito será realizado nas seguintes situações:

Notas fiscais de saída emitidas dentro do período de geração do inventário que não foram canceladas onde a raiz do CNPJ do cliente é igual à raiz do CNPJ da empresa que emitiu a nota.

Ambas empresas utilizem sistema FoccoERP;

Ambas empresas trabalhem com o mesmo servidor.

Nas situações descritas acima os itens da nota fiscal de saída ficarão como estoque em trânsito da empresa origem até que seja realizada a nota fiscal de entrada na empresa destino.

O valor de estoque em trânsito é a média do valor do item da nota de todas as notas emitidas no período que estiverem em trânsito.

A quantidade é a soma de todas as quantidades das notas em trânsito para cada um dos itens.

O valor unitário é calculado através da divisão entre o valor total do item dividido pela quantidade.

Os valores das notas fiscais de saídas são convertidos com a unidade de medida do estoque.

Somente após a entrada na empresa destino é que será considerada a baixa do estoque da empresa origem.

Exemplo:

Empresa: 92.528.058/0001-20

Cliente: 92.528.058/0002-01

A raiz do CNPJ é 92.528.058.

Notas fiscais emitidas pela empresa 92.528.058/0001-20 para a empresa 92.528.058/0002-01 ficarão em trânsito na origem até que seja identificada a entrada na empresa destino.

Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
REG	Texto fixo contendo "H010"		Fixo: H010.
COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200)		Código do item no formato do registro 0200.
UNID	Unidade do item		Unidade do item no inventário
QTD	Quantidade do item		Quantidade do item no inventário. A quantidade das ordens em processos é somada à quantidade do item.
VL_UNIT	Valor unitário do item		Valor unitário é a divisão do valor do item pela quantidade.
VL_ITEM	Valor do item		Valor do item do inventário mais ou valor do item da ordem em processo.
IND_PROP	Indicador de propriedade/posse do item: 0- Item de propriedade do informante e em seu poder; 1- Item de propriedade do informante em posse de terceiros; 2- Item de propriedade de terceiros em posse do informante		Busca a informação do indicador de propriedade do item no inventário.
COD_PART	Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - proprietário/possuidor que não seja o informante do arquivo		Quando IND_EST = 1, então é o cliente vinculado ao almoxarifado externo. Quando IND_EST = 2, então é o fornecedor vinculado ao tipo do item na pasta engenharia quando o item for terceirizado, ou o fornecedor vinculado ao almoxarifado externo. Quando IND_EST = 0, o participante não é informado. O Código do participante deve respeitar o formato especificado no registro 0150
TXT_COMPL	Descrição complementar.		Em branco
COD_CTA	Código da conta analítica contábil debitada/creditada		Código da conta informada durante a geração do inventário/ordens em processo, ou a conta informada para o grupo de inventário.
VL_ITEM_IR	Valor do item para efeitos do Imposto de Renda.		Igual campo VL_ITEM

REGISTRO H990: ENCERRAMENTO DO BLOCO H

Este registro destina-se a identificar o encerramento do bloco H e a informar a quantidade de linhas (registros) existentes no bloco.

Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
REG	Texto fixo contendo "H990"		Fixo: H990
QTD_LIN_H	Quantidade total de linhas do Bloco H		Quantidade de linhas do bloco H.